



Dokumentation

Anleitung Your BMAcloud

Version 0.03


Stand 13.02.2017

BMAcloud App

Sie finden unsere BMAcloud App sowohl im Google Playstore, als auch im Apple Appstore und können diese dort kostenfrei herunterladen. Anschließend können Sie sich mit Ihrem normalen Login für die BMAcloud in der App einloggen.

Verwendung der App mit Ihrer eigenen BMAcloud

Sie können die App auch mit Ihrer eigenen BMAcloud verwenden, wofür eine einmalige Konfiguration nötig ist. Dafür geben Sie nach dem Start der App als E-Mail Adresse `cfg@bmacloud.local` ein, das Feld Passwort lassen Sie frei. Klicken Sie dann auf Login.



The screenshot shows the BMAcloud login interface. At the top is the BMAcloud logo, which consists of a red square with a white cloud and a black flame icon, and the text 'BMAcloud' below it. Below the logo is a red horizontal bar with the text 'BMAcloud-Login' in white. Underneath this bar is the 'E-Mail Adresse' section, which includes a text input field containing 'cfg@bmacloud.local' and a small envelope icon to its right. Below the email field is the 'Passwort' section, which includes a text input field with the placeholder text 'Ihr Passwort' and a small lock icon to its right. At the bottom of the form is a large red button with a white square icon and the text 'Login'. Below the button is a horizontal line, and below the line is the text 'Passwort vergessen?'.

Auf der nun angezeigten Seite geben Sie bitte die IP-Adresse, bzw. die Domain der Cloud ein. Dann legen Sie noch fest ob eine SSL Verbindung verwendet wird. Durch einen Klick auf Speichern werden die Einstellungen in der App hinterlegt.

HINWEIS: Die Adresse nur als URL eingeben, ohne http oder https davor

YourBMAcloud-...

IP/Domain:

SSL

Speichern